

???????????????? ???? ????? ?
????????????????

????

Настроить интеграцию Мониторинга и ПринтМенеджера: выбрать, какие принтеры и МФУ подключаются к этому ПринтМенеджеру (передаются из Мониторинга выборочно), тогда как пользователи передаются в ПМ все, без выбора. В обратном направлении — из ПМ в Мониторинг — поступает статистика печати.

??? ??? ?????????

ПринтМенеджер получает данные о пользователях и устройствах от Мониторинга при синхронизации. Данные, импортированные из контроллера домена (например, номера карт авторизации или адреса папок для сканирования), также передаются из Мониторинга в ПринтМенеджер. Если пользователи сами привязывают карты авторизации, номера карт сохраняются в этом ПринтМенеджере и передаются в Мониторинг.

По умолчанию все пользователи передаются во все подключённые ПМы — отдельно настраивать это не нужно. Выборочно синхронизируются только принтеры и МФУ — их нужно явно привязать к нужному ПринтМенеджеру.

Синхронизация двусторонняя: в ПринтМенеджер из Мониторинга уходят пользователи и подключённые принтеры/МФУ, а обратно, из ПринтМенеджера в Мониторинг, передаётся статистика печати по этим устройствам и пользователям.

“ ⚠ Не изменяйте данные о сотрудниках и не удаляйте пользователей непосредственно в ПринтМенеджере. Источник данных о пользователях — Мониторинг; изменения в ПринтМенеджере будут перезаписаны.

???? ?????????

??? 1. ????????? ??????? ?????????????

В Личном кабинете Мониторинга перейдите: **Настройки** → **Интеграции** → **ПМ**.

Все подключённые ПМы отображаются на этой странице. При установке ПМ автоматически появляется в таблице — вручную добавлять его не нужно.

??? 2. ???????????, ?????? ???????????

????????????? ? ??

Откройте строку нужного ПМа в табличном представлении, либо нажмите «Редактировать» на карточке, и укажите:

- **Локация** — принтеры из какой локации подключить к этому ПМу.
- **Группа принтеров** (опционально) — можно использовать:
 - совместно с локацией (принтеры выбранной локации плюс выбранная группа);
 - вместо локации (только принтеры из выбранной группы).

Сохраните настройки.

??? 3. ??????????? ?????????????????? ???

????????????? ?? ?????????

Синхронизация выполняется автоматически с заданной периодичностью — по умолчанию раз в час. Периодичность можно изменить в настройках.

Если нужно применить изменения немедленно, не дожидаясь плановой синхронизации — нажмите кнопку «Синхронизировать» (в карточке) или иконку синхронизации, расположенную справа от иконки удаления (в табличном виде).

??? ?????????????

- В Личном кабинете, в разделе **Настройки** → **Интеграции** → **ПМ**, у нужного ПМа заполнены Локация/Группа принтеров.
- В панели администратора ПМ (раздел «Принтеры») отображаются ожидаемые устройства.
- Пользователь может отправить задание на печать, и оно появляется в очереди ПМ.
- После отправки тестового задания статистика по нему появляется в Мониторинге (после ближайшей синхронизации).

???????? ???? ????

- **Принтеры не появляются в ПМ** — не указана Локация/Группа принтеров для этого ПМа в разделе интеграций, либо ещё не прошла синхронизация. Проверьте настройки и запустите синхронизацию вручную.
 - **Пользователь не может печатать** — убедитесь, что данные пользователя не были изменены вручную непосредственно в ПМ.
 - **Изменения не применяются сразу** — синхронизация идёт по расписанию (по умолчанию раз в час); используйте ручной запуск, если нужно применить настройки немедленно.
-