

????? ??????? ?
????????????????

????????

Смена паролей внутренних сервисов ПринтМенеджера.

????? ????????

Смена паролей происходит в файле /opt/printmanager/.env. Обязательно сделайте копию данного файла перед его редактированием. Далее внесите изменения указанные в конкретном разделе ниже. В конце, для вступления изменений в силу выполните перезапуск системы:

```
cd /opt/printmanager/  
sudo docker-compose down  
sudo docker-compose up -d
```

При балансировке нагрузки: повторите шаги на каждом сервере ПМ.

PostgreSQL (????????, ???
?????????)

Измените значение переменных:

```
DATABASE_URL="postgres://postgres:NEW-PASSWORD@db:5432/printmanager"  
DATABASE_PASSWORD="NEW-PASSWORD"
```

После чего выполните команды:

```
sudo docker-compose down  
sudo docker-compose up -d db  
sudo docker-compose exec -T db bash -c "psql -U postgres -c \"ALTER USER postgres PASSWORD
```

```
'\${POSTGRES_PASSWORD}';\''  
sudo docker-compose up -d
```

Где `NEW-PASSWORD` - новый пароль

PostgreSQL (????? ? ????????????????) ?????????)

Измените значение переменных в файле конфигурации **.env** на всех нодах ПМ:

```
DATABASE_URL="postgres://postgres:NEW-PASSWORD@db:5432/printmanager"
```

Где `NEW-PASSWORD` - новый пароль.

Выполните команду остановки контейнеров на всех нодах ПМ:

```
sudo docker-compose down
```

Измените пароль штатными средствами во внешней базе данных. Далее по очереди запустите контейнеры на всех нодах ПМ, с первой по последнюю.

```
sudo docker-compose up -d
```

Важно: При схеме с балансировкой все изменения паролей в ПринтМенеджере должны быть отражены в конфигурационных файлах балансировщика.

Redis, Redis-sentinel

Пароль общий, поэтому меняется в обоих компонентах системы. Redis-sentinel работает только в схеме балансировки нагрузки.

Измените значение переменных:

```
REDIS_URL="redis://:NEW-PASSWORD@redis:6379/0"  
REDIS_PASSWORD="NEW-PASSWORD"
```

Где `NEW-PASSWORD` - новый пароль.

После чего выполните команду остановки работы контейнеров:

```
sudo docker-compose down
```

Если используется схема с балансировкой нагрузки, то также выполните следующую команду:

```
sudo docker volume rm -f printmanager_sentinel-conf
```

Для применения изменений запустите контейнеры:

```
sudo docker-compose up -d
```

CUPS

Измените значение переменных:

```
CUPS_PASSWORD="NEW-PASSWORD"
```

Где `NEW-PASSWORD` - новый пароль.

Для применения изменений перезапустите контейнеры:

```
sudo docker-compose down  
sudo docker-compose up -d
```

FTP

Измените значение переменных:

```
FTP_SCAN_PASSWORD="NEW-PASSWORD"
```

Где `NEW-PASSWORD` - новый пароль.

Для применения изменений перезапустите контейнеры:

```
sudo docker-compose down  
sudo docker-compose up -d
```

?????????? ??????????

- [Шифрование конфигурационного файла .env](#)

