

???????????? ?????.env

????????????

????????

Файл конфигурации Мониторинга находится по пути `/opt/printum/.env`. Переменные задаются при установке через параметры команды `install.sh` и могут быть изменены вручную после установки с последующим перезапуском контейнеров.

???????? ? ???? ?????

Переменная	Значение по умолчанию	Описание
<code>POSTGRESQL_HOST</code>	встроенный	Адрес сервера PostgreSQL (при подключении к внешней БД)
<code>POSTGRESQL_PORT</code>	<code>5432</code>	Порт PostgreSQL
<code>POSTGRESQL_DATABASE</code>	<code>printum</code>	Имя базы данных
<code>POSTGRESQL_USER</code>	<code>postgres</code>	Пользователь PostgreSQL
<code>POSTGRESQL_PASSWORD</code>	—	Пароль пользователя PostgreSQL
<code>POSTGRESQL_SSLMODE</code>	—	Режим SSL-соединения: <code>allow</code> , <code>prefer</code> , <code>require</code> , <code>verify-ca</code> , <code>verify-full</code>
<code>POSTGRESQL_CERT_CA</code>	—	Абсолютный путь до CA-сертификата (при <code>verify-ca</code> или <code>verify-full</code>)
<code>CLICKHOUSE_HOST</code>	встроенный	Адрес сервера ClickHouse (при подключении к внешней БД)
<code>CLICKHOUSE_PORT</code>	<code>9000</code>	Порт ClickHouse
<code>CLICKHOUSE_DATABASE</code>	<code>printum</code>	Имя базы данных ClickHouse
<code>CLICKHOUSE_USER</code>	<code>default</code>	Пользователь ClickHouse
<code>CLICKHOUSE_PASSWORD</code>	—	Пароль пользователя ClickHouse
<code>CLICKHOUSE_SSL</code>	<code>False</code>	Включить SSL для подключения к ClickHouse (<code>True</code> / <code>False</code>)

Переменная	Значение по умолчанию	Описание
CLICKHOUSE_CERT_CA	—	Путь до CA-сертификата ClickHouse

???????? ???? ????? ? hostname

Переменная	Значение по умолчанию	Описание
MON_HOSTNAME	—	IP-адрес или hostname сервера Мониторинга. Используется при установке по доменному имени
IP_ADDRESS	—	IP-адрес сервера. Используется при установке по IP-адресу (альтернатива MON_HOSTNAME)

???????????? ? ?????????????

Переменная	Значение по умолчанию	Описание
LOG_LEVEL	WARNING	Уровень детализации логов: DEBUG , INFO , WARNING , ERROR

????? ?????????

При смене паролей необходимо обновить соответствующие переменные в .env файле и перезапустить контейнеры:

```
sudo docker-compose down
sudo docker-compose up -d
```

Переменная	Описание
CLICKHOUSE_PASSWORD	Пароль ClickHouse
REDIS_URL	Строка подключения Redis с паролем: redis://:NEW-PASSWORD@redis:6379/0
REDIS_PASSWORD	Пароль Redis
CACHEOPS_REDIS	Строка подключения Redis для кэша: redis://:NEW-PASSWORD@redis:6379/1