

???????????? ?????.env

????????????

????????

Файл конфигурации ПринтМенеджера находится по пути `/opt/printmanager/.env`.
Просмотреть текущее содержимое:

```
sudo cat /opt/printmanager/.env
```

???????? ? ???? ?????

PostgreSQL

Переменная	Пример значения	Описание
DATABASE_URL	postgres://<login>:<password>@<host>:<port>/<database>	Строка подключения к PostgreSQL в формате URL
DATABASE_HOSTNAME	127.0.0.1	IP-адрес или доменное имя сервера PostgreSQL
DATABASE_PORT	5432	Порт PostgreSQL
DATABASE_TABLESPACE	—	Табличное пространство (если отличается от значения по умолчанию)

Redis

Переменная	Пример значения	Описание
REDIS_URL	redis://<password>:6379/0	Строка подключения к Redis
REDIS_PASSWORD	redis	Пароль Redis (при смене)
REDIS_ROLE	master	Роль узла Redis: <code>master</code> или <code>slave</code>

Переменная	Пример значения	Описание
REDIS_SENTINEL_LIST	10.10.130.1,10.10.130.2,10.10.130.3	Список адресов Redis Sentinel (через запятую)
REDIS_MASTER_HOSTNAME	10.10.130.1	Адрес мастер-узла Redis
REDIS_MASTER_PORT	6379	Порт мастер-узла Redis

NFS (???????????? ???? ??????)

Переменная	Пример значения	Описание
VOLUME_PATH	/opt/printmanager/volumes	Путь к директории томов
DRIVER_OPTS_TYPE	nfs	Тип драйвера хранилища: nfs или none
DRIVER_OPTS_0	port=2049,nfsvers=4.2,addr=10.10.130.4,clientaddr=10.10.130.10,nolock,soft,rw	Опции монтирования NFS. Для принудительного указания версии протокола добавить nfsvers=4
DRIVER_OPTS_DEVICE	:/scratch	Путь к директории на NFS-сервере (с ведущим :)

??????? ?????????

Переменная	Пример значения	Описание
EXT_HOSTNAME	pm.test	Домен или адрес балансировщика (внешний адрес ПринтМенеджера)
PM_HOSTNAME	10.10.130.1	Адрес текущего сервера ПринтМенеджера
PM_HTTP_PORT	8010	Порт HTTP-подключения к панели администрирования ПМ
PM_HTTPS_PORT	8080	Порт HTTPS-подключения к панели администрирования ПМ

????? ?????????

После изменения переменных необходимо перезапустить контейнеры:

```
sudo docker-compose down
sudo docker-compose up -d
```

Переменная	Описание
DATABASE_URL	Обновить строку подключения: postgres://postgres:NEW-PASSWORD@db:5432/printmanager
CUPS_PASSWORD	Пароль CUPS
FTP_SCAN_PASSWORD	Пароль FTP для доставки сканов