

Роль пользователя в системе Printum

Описание ролевой модели

Ролевая модель определяет, какие функции системы доступны пользователю и с какими объектами он может работать.

В Printum роль задает не только набор доступных функций, но и уровень доступа к данным пользователей, локациям и административным разделам системы.

Настройка ролей

При установке системы создаются базовые роли с разным набором функций.

Роль «Пользователь» назначается всем пользователям по умолчанию при импорте из домена и имеет минимально необходимый доступ в Личный кабинет.

В таблице ниже указаны функции ролевой модели и наличие\отсутствие доступов к ним у ролей по умолчанию, где:

- + - функция доступна
- - - функция не доступна

Функции / Роли	Пользователь	Оператор	Инженер	Администратор	Сотрудник СБ
Просмотр и редактирование профиля	+	+	+	+	+
Доступ к странице Устройства	-	+	+	+	-
Изменение и сохранение отчетов в ЛК	-	+	+	+	-

Функции / Роли	Пользователь	Оператор	Инженер	Администратор	Сотрудник СБ
Доступ к странице Склад	-	+	+	+	-
Доступ к странице Журнал	-	+	+	+	-
Доступ к странице Задания	+	+	+	+	+
Доступ к архиву на странице "Задания"	-	-	-	-	+
Доступ к странице Журнал ИБ	-	-	-	-	+
Управление импортом экспортом справочников	-	-	+	+	-
Ручная фиксация замен	-	-	+	+	-
Доступ к системным настройкам Мониторинга	-	-	-	+	-
Управление локациями	-	-	-	+	-
Управление настройками почты в Мониторинге	-	-	-	+	-
Управление сетевыми агентами мониторинга	-	-	-	+	-
Управление локальными агентами мониторинга	-	-	-	+	-
Управление системными настройками ПМ	-	-	-	+	-

Функции / Роли	Пользователь	Оператор	Инженер	Администратор	Сотрудник СБ
Управление импортом пользователей	-	-	-	+	-
Управление принтерами	-	-	-	+	-
Управление интеграциями	-	-	-	+	-
Управление правилами печати	-	-	-	+	-
Управление группами принтеров в ПМ	-	-	-	+	-
Управление пользователями	-	-	-	+	-
Управление запчастями и параметрами	-	-	+	+	-

??? ?????????? ???? ???????????????

1. В панели администратора Мониторинга перейдите в раздел **Настройка → Пользователи**.
2. Раскройте карточку настроек нужного пользователя.
3. Найдите параметр **«Роли пользователей:»** и выберите роль из списка.
4. Сохраните настройки.

После сохранения пользователю перейдут все права новой роли.

???????????? ?????

Администратор может создавать собственные роли: комбинировать функции, задавать уровень доступа к данным и локациям, выбирать роль по умолчанию для новых пользователей. Для создания собственной роли выполните следующее:

1. В панели администратора Мониторинга перейдите в раздел **Настройка → Роли пользователей**.
2. Нажмите **Добавить роль пользователя**.
3. При необходимости назначьте **Ролью по умолчанию** (роль будет присваиваться всем новым пользователям).

4. Укажите нужные настройки и нажмите **«Сохранить»**.
