

Интеграция с DLP InfoWatch

Настройка интеграции

Интеграция с DLP-системами позволяет автоматически передавать документы, полученные в результате операций копирования и сканирования, во внешнюю систему для последующего анализа. Настройка выполняется в разделе внешних интеграций Printum.

Шаги настройки интеграции

1. Откройте панель администратора Мониторинга.
2. Перейдите в раздел «Внешние интеграции».
3. Для добавления интеграции выполните одно из действий:
 - нажмите «Добавить» рядом с разделом;
 - нажмите «Добавить внешнюю интеграцию» внутри раздела.
4. В форме создания интеграции укажите:
 - **Описание конфигурации** — наименование интеграции.
Пример: Infowatch
 - **Адрес сервера, Хост** — полный адрес.
 - Пример: `https://server.company.ru:9106/xapi/push/event`
 - **Локации** — параметр не используется при настройке интеграции с DLP.
 - **Тип интеграции** — выберите InfoWatch
 - **Интервал между обменами данных** — рекомендуется установить значение 5 минут.
 - **Имя учетной записи для авторизации** — логин для аутентификации в системе.
 - **Пароль или токен для авторизации** — пароль для аутентификации в системе.
 - **Включено** — установите чек-бокс, чтобы интеграция была активна после завершения настройки
 - **Проверка SSL** — включает проверку сертификата сервера.
 - при использовании самоподписанных сертификатов отключите проверку или укажите CA-сертификат.
 - **CA сертификат** — сертификат центра сертификации (при необходимости).
 - **Сертификат** — SSL-сертификат клиента (.pem). Сертификат не должен требовать кодовую фразу.

???????????? ???? ?????????

Если документы не передаются во внешнюю систему, рекомендуется проверить:

- доступность сервера DLP;
- корректность адреса сервера;
- правильность логина и пароля;
- корректность сертификатов;
- настройки проверки SSL;
- наличие CA-сертификата.

Подробная информация об ошибках передачи фиксируется в журналах системы.

???????? ???? ?

[Интеграция с DLP-системами](#)
