

?????????? ??????? ?? ??

Windows

????????

Обновить Клиент ПМ на рабочей станции Windows до актуальной версии.

??????????

- Клиент ПМ ранее установлен на рабочей станции.
- Командная строка запущена от имени администратора.
- Получена ссылка на актуальную версию дистрибутива от технической поддержки.

??? ???????????

- MSI-файл актуальной версии дистрибутива: `printmanager_client-a.b.c-win.msi`.

???? ???????????

??? 1. ????????? ? ????????? ???????????

Обновление ПО осуществляется аналогично установке. Запросите у технической поддержки ссылку на актуальную версию дистрибутива и скачайте его на устройство.

??? 2. ????????? ??????????

Запустите командную строку от имени администратора и выполните команду:

```
msiexec /i printmanager_client-a.b.c-win.msi /qn /L install.log
```

При обновлении менять стандартный путь установки не нужно. Предварительно удалять предыдущую версию не нужно. Установщик самостоятельно удалит предыдущие версии продукта, сохранив настройки в файле `settings.yml`.

Вопросы и ответы по установке и обновлению клиента ПМ на Windows

Обновление через групповые политики проходит так же, как и установка. Воспользуйтесь разделом "Установка MSI пакета" со страницы [Установка клиента ПМ на Windows — групповые политики](#).

Предварительно удалять предыдущую версию не нужно. Установщик самостоятельно удалит предыдущие версии клиента, сохранив настройки в файле `settings.yml`.

Для обновления настроек проверки HTTPS-сертификата замените содержимое файла сертификатов в папке с программой:

```
C:\Program Files\printum\printmanager_client\lib\certifi\cacert.pem
```

Содержимое файла должно соответствовать описанному в разделе "Настройка проверки HTTPS-сертификата для службы в Windows" страницы [Настройка SSL для служб Мониторинга](#).

Проверка выполнения действий

- Клиент ПМ обновлён до актуальной версии.
- Служба `Printum Optimize Service` запущена.
- Настройки из файла `settings.yml` сохранены.

Проверка состояния службы

- Открыть "Службы" и убедиться, что `Printum Optimize Service` в состоянии "Выполняется".
- Проверить версию установленного ПО в разделе "Установка и удаление программ".

Удаление клиента ПМ на Windows

- [Удаление Клиента ПМ на Windows](#)